



Рабочее место QUIK Android

Руководство пользователя

Версия 1.5

The logo for quik, featuring the word "quik" in a white, lowercase, sans-serif font, centered within a green circle.

quik

Содержание

1. О программе	4
2. Подготовка к работе	4
2.1 Требования к оборудованию и программному обеспечению.....	4
2.2 Установка программы.....	4
2.3 Настройка подключения.....	6
3. Работа с программой	9
3.1 Вид программы	9
3.2 Рынок	11
3.3 Параметры инструментов	12
3.4 Графики.....	14
3.5 Заявки.....	2
3.6 Таблица котировок.....	4
3.7 Сделки.....	5
3.8 Лимиты	6
3.9 Портфель.....	7
3.10 Позиции	9
3.11 Ограничения по счетам.....	10
3.12 Позиции по счетам	11
4. Новости	12
4.1 Назначение	12
4.2 Вид окна.....	12
5. Оповещения.....	13
5.1 Назначение	13
5.2 Вид таблицы.....	14
5.3 Информация об оповещении.....	15

5.4	Настройка оповещений.....	15
5.5	Ввод оповещения по заявке.....	16
5.6	Ввод оповещения по значению текущего параметра инструмента.....	17
6.	Сообщения трейдера.....	18
7.	Настройки.....	21
7.1	Назначение	21
7.2	Вид окна.....	21
8.	Торговые операции.....	23
8.1	Назначение	23
8.2	Вид окна.....	23
8.3	Ввод заявки.....	24
8.4	Замена заявки.....	27
8.5	Снятие заявки	27

Ваши пожелания и комментарии к данному Руководству пользователя
направляйте по электронной почте на адрес: quiksupport@arqatech.com

1. О программе

Рабочее место QUIK Android – клиентское приложение брокерской системы QUIK, разработанное специально для устройств на платформе Android. Программа позволяет обмениваться данными с сервером системы QUIK по защищённому соединению, отображать полученную информацию в виде таблиц и графиков, совершать активные операции. **QUIK Android** поддерживает возможность ввода и снятия лимитированных, рыночных заявок и стоп-заявок.

Приложение подключается к серверу системы QUIK у определённого брокера и транслирует информацию в режиме реального времени. Приложение способно автоматически устанавливать связь с сервером, если в настройках указаны требуемые параметры соединения и сохранен пароль. Активные операции без подключения программы к серверу не предусмотрены.

Приложение поддерживает двухфакторную авторизацию для обеспечения дополнительной защиты данных пользователя системы QUIK от несанкционированного доступа (в случае использования брокером этого функционала).

2. Подготовка к работе

2.1 Требования к оборудованию и программному обеспечению

Таблицу требований к оборудованию и программному обеспечению можно посмотреть на официальном [сайте QUIK](#).

2.2 Установка программы

Для начала работы с **QUIK Android** выполните следующее:

1. Установите на Ваше устройство приложение QUIK Android из магазина приложений Google Play.
2. Убедитесь, что Ваш брокер предоставил Вам права на использование Рабочего места QUIK Android.
3. Загрузите публичный и секретный ключи.
4. Настройте параметры соединения.



2.2.1 Порядок действий

1. Приготовьте для копирования на устройство публичный (pubring.txk)* и секретный (secring.txk)* ключи от рабочего места QUIK.


(*) Наименование файла должно состоять из строчных букв.

Если у вас нет Рабочего места QUIK, создайте ключи доступа в операционной системе Windows, используя программу keygen.exe, входящую в комплект программного обеспечения системы QUIK (доступна на [сайте](#) разработчика). Затем зарегистрируйте ключи доступа у Вашего брокера.

2. После этого запустите приложение. При его первом запуске на Вашем мобильном устройстве создается папка «QUIK».
3. Выйдите из приложения через пункт «Выход» в меню на стартовом экране «Соединение» (вверху слева).
4. После этого подключите устройство к компьютеру в режиме доступа к его внутренней памяти (режим «Подключить как диск» или режим MTP (Media sync)).
5. Найдите на подключенном к ПК устройстве папку «QUIK» и скопируйте в нее файлы с публичным ключом сервера QUIK (pubring.txk) и секретным ключом клиента (secring.txk).

1. Если папка «QUIK» не видна в проводнике Windows, то после установки приложения QUIK Android необходимо выключить и снова включить устройство.
2. В случае необходимости замены ключей на новые, выйдите из приложения, если оно запущено, и повторите пункты 4 и 5. В пункте 5 подразумевается повторное копирование новых ключей в папку «QUIK» с заменой существующих.

6. В папку «QUIK» поместите файл ip.cfg с параметрами подключения к QUIK серверам от стандартного клиентского места QUIK (при его наличии).
7. Повторно запустите приложение QUIK Android. На стартовом экране «Соединение» убедитесь, что параметры подключения соответствуют адресу сервера Вашего брокера.



8. Чтобы добавить в список соединение с новыми параметрами, выберите пункт «Добавить» в меню экрана (вверху справа), заполните все поля и нажмите кнопку «Сохранить» (см. описание в пункте [2.3](#)).
9. Для подключения введите логин/пароль и нажмите кнопку «Вход» на стартовом экране «Соединение».
10. При успешном соединении индикатор связи в верхней части экрана станет зеленым и произойдет переход на экран «Рынок». Если попытка соединения оказалась неуспешной, проверьте наличие подключения к сети (WiFi, 3G, GPRS).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ: В системе QUIK Android возможно сохранение в файле настроек пароля доступа к секретному ключу клиента. В случае утери телефона во избежание несанкционированного доступа к своему торговому счету немедленно сообщите Администратору сервера QUIK о компрометации ключа.

2.3 Настройка подключения

Параметры соединения с сервером QUIK можно настроить следующими способами:

1. С помощью программы **QUIK Android**

Запустите программу. В открывшемся окне «Соединение» нажмите на кнопку , выберете пункт меню «Добавить» и укажите следующие параметры:

- «Имя» – наименование соединения.
- «IP» – ip-адрес сервера QUIK обслуживающего вас брокера.
- «Порт» – номер порта сервера брокера.
- «Ключ» – идентификатор публичного ключа сервера брокера.

Для сохранения параметров соединения нажмите на кнопку «Сохранить».


Значения параметров для подключения сообщаются обслуживающим брокером. Если вы используете Рабочее место QUIK, то эти значения совпадают с аналогичными параметрами в файле info.ini Рабочего места QUIK.

2. С помощью файла ip.cfg

Сохраните файл **ip.cfg** *, содержащий ip-адреса для подключения к серверу QUIK, на устройство в директорию QUIK.

(*) Наименование файла должно состоять из строчных букв.

Запустите приложение **QUIK Android**. В окне «Соединение», коснитесь строки «Сервер» из выпадающего списка выберите сервер, и укажите:



- «Логин» – имя пользователя, указанное в ключе доступа к системе QUIK.
- «Пароль» – пароль для доступа к ключу.
- «Показать пароль» – отображение вводимого пароля. Если пароль уже сохранен (настройка «запомнить пароль»), то при открытии экрана «Соединение» настройка «показать пароль» не отображается, и появляется на экране только в случае редактирования (замены) ранее запомненного пароля.
- «Запомнить пароль» – при установленном флажке пароль пользователя сохраняется в настройках программы в момент попытки подключения.
- «Язык интерфейса» – выбор языка интерфейса.

Для входа в программу нажмите кнопку «Вход». Если аутентификационные данные верны, на экране отобразится главное меню программы.

Если пользователь не имеет прав на использование QUIK Android у его брокера, на экране отображается соответствующее сообщение.

При разрыве соединения программа может автоматически его восстановить.

2.3.1 Сообщения об ошибках при установлении связи с сервером:

- «Неверный пароль».
 - Убедитесь, что имя и пароль введены правильно.

- «Не указан пароль пользователя».
 - Убедитесь, что заполнено поле «Пароль».
- «Вы уже работаете в системе».
 - Возможно, запущено клиентское приложение QUIK на компьютере, (либо QUIK Android на другом устройстве), которое уже использует Ваши ключи доступа.
- «Невозможно подключиться к серверу (адрес сервера и порт)» – неправильно указан сервер или порт.
- «Application error: Сервер QUIK не найден» – сервер не стартован.
- Соединение установить не удалось. Возможно, Вы используете ключи, которые не зарегистрированы на сервере.
- «Права на использование QUIK Android не предоставлены Вашим брокером»/«API permissions not set» – у пользователя отсутствует Pocket QUIK лицензия.

В случае разрыва соединения с сервером, в нижней части экрана отображается сообщение вида: «Соединение с сервером разорвано, идет восстановление...».

3. Работа с программой

3.1 Вид программы



Главное меню программы открывается после установления соединения с сервером при нажатии на кнопку , расположенную в левом верхнем углу экрана.

Пункты меню:

- [«Рынок»](#) – просмотр рыночной информации по выбранному инструменту;
- [«Заявки»](#) – контроль состояния исполнения заявок и стоп-заявок, отправленных на биржу;
- [«Сделки»](#) – просмотр сделок, совершенных клиентом за торговый день;
- [«Лимиты»](#) – просмотр данных клиентского портфеля, лимиты по деньгам и бумагам, ограничения и позиции по клиентским счетам;
- [«Новости»](#) – просмотр новостей информационных агентств;
- [«Оповещения»](#) – просмотр списка настроенных извещений пользователя о наступлении событий, имеющих назначенные им условия;
- [«Сообщения»](#) – просмотр списка сообщений и обмен сообщениями с другими пользователями системы;
- [«Настройки»](#) – настройка параметров программы;
- «Выход» – завершение работы с программой.

В верхней строке отображается заголовок текущего окна, индикатор состояния связи с сервером и кнопка для вызова дополнительного меню.

Красный цвет индикатора означает отсутствие связи с сервером, желтый – выполняется подключение к серверу, зеленый – соединение установлено и идет получение данных.

Разорвать или установить соединение с сервером QUIK можно нажатием на индикатор связи.

При нажатии на зеленый индикатор на экран выводится предупреждение вида: «Вы действительно хотите разорвать соединение?» и при нажатии на кнопку «Да» происходит разрыв текущего соединения. При повторном нажатии на индикатор связи отображается диалог установления соединениями, где можно выбрать нужный сервер.

Работа с программой возможна в двух режимах: портретном и ландшафтном.

Вернуться в главное меню из любого окна программы возможно с помощью кнопки «Назад» на Вашем устройстве.

3.2 Рынок

кнопка  / Рынок

3.2.1 Назначение

Просмотр текущих значений параметров торгов по выбранному инструменту.

3.2.2 Вид таблицы

Каждая строка соответствует отдельному инструменту, в столбцах указаны параметры, значения которых аналогичны параметрам таблицы «Текущие торги» системы QUIK:

Бумага	Цена послед.	% измен.	
ЛУКОЙЛ МБ ФР: Т+ А1-Акции...	2 257,0	-0,17	⋮
ЛУКОЙЛ БК	100,00	-94,44	⋮
+МосЭнерго МБ ФР: Т+ А1-Акции...	0,8230	-0,18	⋮
ГАЗПРОМ ао МБ ФР: Т+ А1-Акции...	138,39	1,35	⋮
RI032500BM6 Опционы FORTS	0	0,00	⋮
Eu-3.16 Фьючерсы FORTS	87 836	0,77	⋮
RTS-3.16 Фьючерсы FORTS	64 570	-0,80	⋮

Новая заявка

Стакан

Оповещение

Параметр	Назначение
Бумага	Код и класс инструмента
Цена послед.	Цена последней сделки, в денежном выражении. Для индексов – значение индекса.
% измен.	Величина изменения цены последней сделки относительно цены закрытия предыдущей торговой сессии, %. Положительные значения – зеленым цветом, отрицательные – красным

3.2.3 Доступные операции

1. Изменение списка инструментов.

Для изменения списка инструментов нажмите на кнопку  и выберите нужный пункт меню:

— Добавить

На экране появится окно со списком доступных инструментов. В строке поиска достаточно ввести часть названия или кода инструмента, часть названия класса или кода класса и выбрать нужный инструмент. Инструмент добавится в окно «Рынок».

— Удалить

На экране появится окно со списком доступных для удаления инструментов. Выберите инструменты из списка и нажмите на кнопку «Удалить». Инструменты будут удалены из таблицы после подтверждения.

Для выхода из окна «Удалить бумаги» без удаления инструмента, нажмите на кнопку «Отмена» или на кнопку «Назад» на Вашем устройстве.

2. Добавление новой заявки.

Для ввода новой заявки, а также для открытия таблицы котировок, нажмите на кнопку  в строке с выбранным инструментом, и выберите нужный пункт меню:

- [«Новая заявка»](#) – открытие окна для ввода новой заявки;
- [«Стакан»](#) – открытие таблицы котировок по инструменту.

3. Ввод оповещения.

Для ввода оповещения по значению текущего параметра инструмента нажмите на кнопку  и в появившемся меню выберите пункт [«Оповещение»](#).

4. Открытие окна просмотра параметров инструмента и графика.


При касании строки с инструментом открывается окно, в верхней части которого расположен список значений параметров инструмента, в нижней части – график цены и объема выбранного инструмента. Просмотр подробного графика цены и объема осуществляется из ландшафтного режима (см. п. [3.4.1](#)).

3.3 Параметры инструментов

Окно просмотра значений параметров инструмента открывается из таблицы «Рынок» касанием строки выбранного инструмента.

По умолчанию отображаются следующие параметры:

- «Цена послед.» – цена последней сделки;
- «% измен.закр.» – величина изменения цены последней сделки относительно цены закрытия предыдущей торговой сессии, в процентах;
- «Спрос» – лучшая (максимальная) цена среди заявок на покупку, в денежном выражении;
- «Предл.» – лучшая (минимальная) цена среди заявок на продажу, в денежном выражении;
- «Оборот» – объем совершенных в текущей сессии сделок в денежном выражении;
- «Время послед.» – время последней сделки.



Для изменения списка отображаемых параметров нажмите на кнопку  и выберите нужный пункт меню:

- **Добавить**

На экране появится окно со списком доступных параметров. В строке поиска достаточно ввести часть названия параметра и выбрать нужный.

- **Удалить**

На экране появится окно со списком доступных для удаления параметров. Выберите параметры из списка и нажмите кнопку «Удалить». Параметры будут удалены из таблицы после подтверждения.

Для выхода из окна «Удалить параметры» без удаления параметра, нажмите на кнопку «Отмена» или на кнопку «Назад» на Вашем устройстве.

3.4 Графики

График открывается из пункта меню «Рынок» касанием строки выбранного инструмента.

Просмотр подробного графика цены и объема по выбранному инструменту осуществляется из ландшафтного режима. На графике рост цены отображается прозрачным телом свечи, падение – непрозрачным. Вертикальный масштаб графика обозначается максимальным и минимальным значением цен сделки, откладываемых по правой шкале.

В правой верхней части области построения графика отображаются параметры последних полученных данных по графику: время, дата и цена.

В нижней области графика в ландшафтном режиме отображается гистограмма объема по инструменту.

Для возврата в меню «Рынок» нажмите на кнопку «Назад» на Вашем устройстве или на кнопку меню .

3.4.1 Настройка отображения графика

1. Для просмотра подробного графика цены и для изменения длины интервала необходимо использовать ландшафтный режим, т.е. повернуть устройство на 90 градусов.
2. В ландшафтном режиме для изменения масштаба графика используйте мультитач.
3. В ландшафтном режиме для перемещения графика по оси X (время) используйте жесты вправо и влево. В портретном режиме с помощью данных жестов отображается график по следующему инструменту списка.
4. При двойном касании пальцем графика происходит смещение курсора в правый край и отображение свечек в количестве, указанном в настройке «Количество видимых свечей». Для отображения на экране сразу всех полученных с сервера свечей используйте одновременное касание двумя пальцами. При этом на экране отобразится весь график цены в минимальном масштабе.
5. Для изменения длины интервала, соответствующего одной свече на графике, выраженного в минутах, нажмите на кнопку с названием интервала и выберите нужное значение из выпадающего списка. Значение интервала изменяется для всех графиков.

Возможные значения интервалов:


- | | |
|---------------------------|-------------|
| — 1 минута; | — 30 минут; |
| — 5 минут (по умолчанию); | — 60 минут; |
| — 6 минут; | — 2 часа; |
| — 10 минут; | — 4 часа; |
| — 15 минут; | — День; |
| — 20 минут; | — Неделя; |

— Месяц.

6. Для изменения вида отображения графика цены нажмите на кнопку с названием вида графика и выберите нужное значение из выпадающего списка.

Возможные значения:

- Линия (по умолчанию);
- Бар;
- Свеча.



3.4.2 Доступные операции

Для выбора доступных операций нажмите на кнопку , расположенную в правом верхнем углу экрана:

1. [«Новая заявка»](#) – открытие окна для ввода новой заявки.
2. [«Стакан»](#) – открытие таблицы котировок по инструменту.
3. «Убрать объем» / «Показать объем» – отключение / включение отображения графика объема.

3.5 Заявки

кнопка  / Заявки

3.5.1 Назначение

Контроль состояния исполнения заявок и стоп-заявок, отправленных в систему. Управление активными (неисполненными) заявками и стоп-заявками.

3.5.2 Вид таблицы

Каждая строка соответствует отдельной заявке (стоп-заявке), в столбцах указаны параметры:

Название	Назначение
К/П	Направление операции. Возможные значения: – зеленая буква «К» – заявка на покупку; – красная буква «П» – заявка на продажу
Бумага	– Для заявок (стоп-заявок) – наименование инструмента и регистрационный номер заявки (стоп-заявки) в торговой системе
Цена/Стоп-цена	Цена заявки / Цена условия, при котором происходит начало расчета максимума (минимума) цены для заявок типа «тэйк-профит и стоп-лимит», за единицу инструмента
Кол-во	Количество бумаг в заявке, в лотах. Ниже отображается поле «Ост.» (остаток), при частичном исполнении заявки отображается объем неисполненной части заявки, выраженный в лотах и цвет надписи меняется на желтый



The screenshot shows the 'Заявки' (Orders) screen in the QUIK Android application. A filter menu is open, showing options: 'Активные' (Active), 'Исполненные' (Executed), 'Снятые' (Cancelled), 'Купля' (Buy), and 'Продажа' (Sell). The main table lists orders with columns for status (K/P), instrument (Бумага), price, and quantity. The status 'К' (Buy) is highlighted in green, and 'П' (Sell) is highlighted in red. The price and quantity columns are also color-coded: green for buy orders and red for sell orders. The 'Ост.' (Residual) column is visible for some orders, indicating the remaining quantity.

К/П	Бумага	Цена	Кол-во	Ост.
К	RTKM-3.16 № 40324752531			
П	RTKM-3.16 № 40324743471			
П	RTKM-3.16 № 40324743432			
К	RTKM-3.16 № 40324743327			
К	RTKM-3.16 № 40324715733	8 000	1	
К	RTKM-3.16 № 40324715162	8 000	1	
П	RTS-3.16 № 40324693462	64 250	10	
К	RTS-3.16 № 40324441921	64 270	10	
П	URKA-3.16 № 40324401115	13 037	6	
К	URKA-3.16 № 40324400979	14 800	10	Ост. : 4
К	RTKM-3.16 № 40324399358	9 330	44	

В зависимости от значения поля «Состояние» строки таблицы выделяются цветом шрифта:

- «Активна» – красным цветом;
- «Исполнена» – синим;

- «Идет расчет min/max» – зеленым (только для стоп-заявок типа «тэйк-профит»);
- «Снята» – белым.

3.5.3 Доступные операции

Для перемещения между таблицами «Заявки» / «Стоп-заявки» используйте жесты вправо и влево.

Касанием строки таблицы открывается окно просмотра подробной информации по заявке. В нижней части экрана располагается полоса прокрутки (жесты влево и вправо) для просмотра информации о других заявках. При касании «бегунка», расположенного на полосе прокрутки во всплывающем окне отображается номер и время выставления заявки.

При просмотре подробной информации по заявке, можно осуществить ввод новой заявки, снятие активной заявки, выполнить замену или открыть таблицу котировок по инструменту.

Для этого нажмите на кнопку , расположенную в правом верхнем углу экрана и в открывшемся меню выберите пункт:

- [«Новая заявка»](#) – открытие окна для ввода новой заявки;
- [«Заменить»](#) – снятие заявки из торговой системы и последующим вводом новой заявки;
- [«Снять»](#) – снятие активной заявки;
- [«Оповещение»](#) – ввод оповещения по заявке / стоп заявке;
- [«Стакан»](#) – открытие таблицы котировок по инструменту.

Все вышеперечисленные пункты меню доступны, если выбранная заявка активна, в ином случае (заявка снята или исполнена) – доступны только пункты ввода новой заявки или открытие таблицы котировок по инструменту.

Для того чтобы в таблице отображались не все заявки, а только заявки выбранного состояния («Активные», «Исполненные», «Снятые», «Купля», «Продажа»), воспользуйтесь кнопкой .

Выбор фильтров «Активные», «Исполненные», «Снятые» возможен только при совместном выборе «Купля» и / или «Продажа».

По умолчанию отображаются все заявки. При изменении значений фильтра, заданного по умолчанию кнопка принимает вид . Состояние фильтра не сохраняется между запусками приложения.

3.6 Таблица котировок

Окно просмотра очередей заявок по выбранному инструменту открывается из окна просмотра подробной информации по заявке / стоп-заявке (кнопка ) таблиц «Заявки», «Стоп-заявки», а также из таблицы «Рынок» при нажатии на кнопку  и из окна просмотра графика в ландшафтном режиме.

3.6.1 Назначение

Просмотр очередей заявок по выбранному инструменту.

3.6.2 Вид окна

GAZR-12.13 Фьючерсы FORTS			
Кол-во	Цена	Цена	Кол-во
20	15 793	15 796	6
4	15 792	15 797	5
23	15 790	15 798	5
5	15 789	15 799	40
30	15 788	15 807	30
30	15 787	15 813	41
15	15 784	15 814	30
1	15 783	15 815	3
5	15 781	15 816	31
6	15 780	15 817	30
3	15 777	15 818	10
2	15 774	15 819	5
2	15 773	15 820	25

Таблица состоит из двух пар столбцов с параметрами:

Название	Назначение
Кол-во	Количество бумаг в заявке на покупку, в лотах
Цена	Цена заявки на покупку, за единицу инструмента
Цена	Цена заявки на продажу, за единицу инструмента
Кол-во	Количество бумаг в заявке на продажу, в лотах

Направление заявки различается цветом фона:

- Заявки на покупку окрашены зеленым цветом;
- Заявки на продажу – красным.

По умолчанию, котировки на покупку упорядочены по убыванию цены заявки, а котировки на продажу – по возрастанию цены заявки, таким образом, что лучшие цены заявок отображаются в первой строке таблицы. Каждая строка отображает количество бумаг в заявках по данной цене.

3.6.3 Доступные операции

Если стакан котировок не пустой, касанием строки таблицы открывает окно ввода [НОВОЙ ЗАЯВКИ](#) с автоматическим заполнением цены и количества бумаг, указанных в выбранной строке, и встречным к ней направлением операции.

3.7 Сделки

кнопка  / Сделки

3.7.1 Назначение

Просмотр сделок, совершенных клиентом за торговый день.

3.7.2 Вид таблицы

Каждая строка соответствует отдельной сделке, в столбцах указаны параметры:

Название	Назначение
К/П	Направление операции. Возможные значения: _ зеленая буква «К» – сделка на покупку; _ красная буква «П» – сделка на продажу
Бумага	Наименование инструмента и регистрационный номер сделки в торговой системе
Цена	Цена сделки, за единицу инструмента
Кол-во	Количество бумаг в сделке, в лотах и время совершения сделки

Сделки			
Бумага			
П	Ростел-ао № 1136	Купля Продажа	
К	Ростел-ао № 1136		
			13:10:54
П	Ростел-ао № 1135	100,00	1 13:09:39
К	Ростел-ао № 1135	100,00	1 13:09:39
П	Si-12.12 № 6703493	30 727	1 12:30:26
К	RTS-12.12 № 6703492	149 240	7 12:24:45
К	ЛУКОЙЛ № 2007009	1 849,5	1 10:24:28
К	ЛУКОЙЛ № 2007008	1 849,5	1 10:24:07
П	ЛУКОЙЛ № 2007007	1 847,8	1 10:21:12

Касанием строки открывается окно просмотра подробной информацией по выбранной сделке. В нижней части экрана располагается полоса прокрутки (жесты влево и вправо). При касании «бегунка», расположенного на полосе прокрутки во всплывающем окне отображается номер и время совершения сделки.

Для того чтобы в таблице отображались не все сделки, а только сделки выбранного состояния («Купля», «Продажа»), воспользуйтесь кнопкой

По умолчанию отображаются все сделки. При изменении значений фильтра, заданного по умолчанию кнопка принимает вид

3.8 Лимиты

кнопка / Лимиты

Меню «Лимиты» содержит данные о клиентском портфеле, лимитам по деньгам и бумагам, ограничениям и позициям по клиентским счетам.

Для перемещения между таблицами используйте жесты вправо и влево либо коснитесь нужной таблицы.

Информация о виде лимита (T0, T1, T2) представлена в таблицах «Портфель», «Позиции» в столбце «Клиент» и в окне просмотра подробной информации.

3.9 Портфель

3.9.1 Назначение

Просмотр текущей стоимости активов клиента и величины средств, доступных для открытия длинных и коротких позиций.

В таблице отображается информация по состоянию портфеля клиента, код которого указан в поле «Клиент», в разрезе вида лимита.

3.9.2 Вид таблицы

		Портфель			
ПОРТФЕЛЬ		ПОЗИЦИИ		ОГРАН. ПО ПОЗИЦ. ПО СЧЕТАМ СЧЕТАМ	
Клиент	Шорты	Лонги	Прибыль	УДС	
Q100 T0	0,00	0,00	0,00		
Q100 T2	0,00	0,00	0,00	9,99	
Q2 T0	-15 799 0...	0,00	26 600,00		
Q2 T1	0,00	0,00	-3 800 00...		
Q2 T2	0,00	0,00	-3 800 00...	9,03	
Q3 T0	0,00	0,00	-1 904,00		
Q3 T2	0,00	0,00	-768,00	9,99	
Q5 T0	0,00	0,00	-1 940,00		
Q5 T1	0,00	0,00	0,00		
Q5 T2	0,00	0,00	-1 936,20	9,99	
Q7 T0	0,00	0,00	0,00		
Q7 T2	0,00	0,00	-220,40	-9,99	

Каждая строка таблицы соответствует отдельному идентификатору клиента. В столбцах таблицы отображены следующие параметры:

Название	Назначение
Клиент	Код клиента в системе QUIK и вид лимита
Шорты	Оценка стоимости коротких позиций (значение всегда либо отрицательное, либо нулевое)
Лонги	Оценка стоимости длинных позиций
Прибыль	Абсолютная величина изменения стоимости всех позиций клиента, в денежном выражении

Название	Назначение
УДС	Уровень достаточности средств. УДС = (Стоимость портфеля - Мин.маржа)/(Нач.маржа - Мин.маржа) Возможные значения: от -9.99 до 9.99 с точностью до 2 знака после запятой. _ УДС >= 1 – нормальный уровень достаточности средств; _ УДС < 1 – опасный уровень достаточности средств, показывает близость к закрытию; _ УДС < 0 – критический уровень достаточности средств, принудительное закрытие. Особые ситуации: _ если Стоимость портфеля – Мин.маржа < 0, то УДС = – 9.99; _ если Нач.маржа – Мин.маржа = 0, то УДС = 9.99

Касанием строки открывается окно просмотра подробной информацией по выбранному портфелю.


Следующие параметры, рассчитанные по методологии Указаний Банка России от 18.04.2014 N 3234-У, отображаются в окне просмотра подробной информации для клиентов типа «МД» дополнительно к основным параметрам:

Название	Назначение
Мин. маржа	Минимальная маржа, в единицах цены
Нач. маржа	Начальная маржа, в единицах цены
Скор. маржа	Текущая скорректированная маржа, в единицах цены
Статус	Состояние стоимости портфеля относительно уровня маржи: _ «Нормальный» - стоимость портфеля больше либо равна скорректированной марже; _ «Ограничение» - стоимость портфеля меньше скорректированной маржи и больше либо равна начальной марже; _ «Требование» - стоимость портфеля меньше начальной маржи и больше либо равна минимальной марже; _ «Закрытие» - стоимость портфеля меньше минимальной маржи
Требование	Сумма маржинального требования. _ если Стоимость портфеля – Нач.маржа < 0, то Требование = Нач.маржа – Стоимость портфеля; _ иначе, «0»
УДС	Уровень достаточности средств. Описание см. в таблице выше

В нижней части экрана располагается полоса прокрутки (жесты влево и вправо) для просмотра информации о портфеле других клиентов. Во всплывающем окне отображается идентификатор фирмы, код клиента и вид лимита.

3.9.3 Расчет клиентского портфеля

Для настройки параметров расчета клиентского портфеля нажмите в таблице «Портфель» на кнопку  (в правом верхнем углу экрана).



Окно содержит следующие настройки:

1. «Фирма» – идентификатор участника торгов в торговой системе биржи.
2. «Код валюты» – код валюты расчетов (например, SUR – рубли РФ, USD – доллары США).
3. «Группа» – идентификатор торговой сессии (режима торгов), в которой ведется лимит, например, EQTV – Фондовая Московская Биржа.

Для расчета клиентского портфеля по заданным параметрам нажмите кнопку «ОК».

3.10 Позиции

3.10.1 Назначение

Контроль объема денежных средств и количества ценных бумаг, доступных для совершения торговых операций на фондовом рынке.

3.10.2 Вид таблицы

Каждая строка таблицы содержит информацию о лимитах по отдельному коду клиента, в столбцах указаны параметры:

Название	Назначение
Инструмент	– Для денежных позиций: Код инструмента / Идентификатор торговой сессии, в которой ведется лимит, например EQTV – Фондовый рынок Группы «Московская Биржа»; – Для бумажных позиций: Наименование инструмента в торговой системе / Счет депо, на котором учитываются средства клиента
Клиент	Код клиента в системе QUIK, на которого установлен лимит. Вид лимита
Тек. остаток	– Для денежных позиций: Сумма собственных средств клиента на текущий момент (с учетом исполненных сделок). – Для бумажных позиций: Остаток по бумаге в лотах
Доступно	Сумма средств, доступных для заявок на покупку. «Доступно» = «Всего» – «Заблокировано»

Касанием строки открывается окно просмотра подробной информации по выбранной позиции. В нижней части экрана располагается полоса прокрутки (жесты влево и вправо) для просмотра информации по другим позициям таблицы. Во всплывающем окне прокрутки отображаются параметры лимита. Для денежного лимита – код валюты, код клиента и группа расчетов, для бумажного лимита – код инструмента, код клиента, торговый счет.

3.11 Ограничения по счетам

3.11.1 Назначение

Просмотр информации о текущей стоимости открытых позиций клиента по инструментам срочного рынка.

3.11.2 Вид таблицы

Каждая строка таблицы соответствует отдельному торговому счету клиента. В столбцах таблицы указаны параметры:

Название	Назначение
Счет	Внутренний составной параметр сервера QUIK, содержащий обозначение торговой площадки, например – SPBFUT00, и код клиента на бирже, например – 001 Тип лимита для срочного рынка: – «Ден.средства»: стоимость денежных средств в обеспечении; – «Залоговые ДС»: стоимость залоговых средств в обеспечении; – «Залоговые средства в иностранной валюте» – стоимость залоговых средств в иностранной валюте; – «Суммарные залоговые средства в иностранной валюте (в рублях)» – суммарная стоимость залоговых средств в рублях, сконвертированных по курсу, по всем валютным залогам; – «Всего»: лимит для инструментов срочного рынка ММББ; – «Клиринговые ДС»: зафиксированные торговой системой FORTS параметры последнего основного клиринга; – «Клиринговые зал. ДС»: зафиксированные торговой системой FORTS параметры последнего основного клиринга; – «Лим. откр. поз. (спот)»: лимит денежных средств, доступных для совершения операций на рынке RTS Standard
Тек. Поз.	Совокупное денежное обеспечение, резервируемое под открытые позиции и торговые операции текущей сессии
План. Поз.	Планируемые чистые позиции по всем инструментам в денежном выражении
Вар.Маржа	Вариационная маржа по позициям клиента, по всем инструментам

Касанием строки открывается окно просмотра подробной информации по выбранному ограничению. В нижней части экрана располагается полоса прокрутки (жесты влево и вправо) для просмотра других ограничений по счетам. Во всплывающем окне прокрутки отображается торговый счет и тип лимита.

3.12 Позиции по счетам

3.12.1 Назначение

Просмотр информации о текущем состоянии и изменении параметров клиентских счетов по инструментам срочного рынка.

3.12.2 Вид таблицы

Каждая строка таблицы отображает наличие открытых позиций по определенному инструменту на счете клиента, в столбцах указаны параметры:

Название	Назначение
Инструмент	Идентификатор инструмента в торговой системе / Внутренний составной параметр сервера QUIK, содержащий обозначение торговой площадки, например – SPBFUT00, и код клиента на бирже, например – 001
Вход. Поз.	Общее количество контрактов в открытых позициях на начало торгов
Тек. Поз.	Общее количество контрактов в открытых позициях на текущий момент, с учетом сделок
Вар. Маржа	Оценка размера вариационной маржи (изменения стоимости позиции клиента в денежном выражении с учетом котировок), в денежном выражении

Касанием строки открывается окно просмотра подробной информацией по выбранной позиции. В нижней части экрана располагается полоса прокрутки (жесты влево и вправо) для просмотра других позиций таблицы. Во всплывающем окне прокрутки отображается торговый счет и наименование инструмента.

4. Новости

кнопка  / Новости

4.1 Назначение

Просмотр новостей информационных агентств.

4.2 Вид окна

Окно новостей содержит заголовки новостей. Чтобы посмотреть текст новости, нужно нажать на ее заголовок. В этот момент с сервера заказывается полный текст новости, который отобразится в новом окне. В нижней части экрана располагается полоса прокрутки (жесты влево и вправо) для удобного перехода к нужной новости. Во всплывающем окне отображается время и дата новости.

Получать новости можно с момента подключения к серверу (включена опция «Новости с момента подключения») или все имеющиеся новости на сервере (выключена опция «Новости с момента подключения»).

Заголовки непрочитанных новостей выделяются серым цветом.

При нажатии на кнопку  доступен пункт меню «Перезаказать» – получение всех имеющихся на сервере новостей.



5. Оповещения

кнопка  / Оповещения

5.1 Назначение

Оповещения предназначены для извещения пользователя о наступлении событий, имеющих назначенные им условия.

Событие для оповещения может быть одного из следующих видов:

- Полное исполнение/отмена заявки клиента;
- Полное исполнение/отмена стоп-заявки клиента;
- Изменение значения текущего параметра;
- Заключение сделки при частичном или полном исполнении заявки.

При наступлении события пользователь получает push-уведомление. Push-уведомления поступают на устройство независимо от того, запущено приложение **QUIK Android** или нет.

При запуске приложения в связи с получением push-уведомления, на экране отображается таблица, соответствующая типу сработавшего оповещения:

- Заявки – если сработало оповещение по заявке или стоп-заявке;
- Рынок – если сработало оповещение об изменении значения параметра.

5.2 Вид таблицы

Таблица «Оповещения» используется для просмотра списка настроенных извещений пользователя о наступлении событий, имеющих назначенные им условия.

Оповещения в таблице отображаются в порядке добавления, новые сверху. В зависимости от статуса оповещения цвет текста в строке может быть:

- Красным – оповещение активно;
- Синим – оповещение исполнено;
- Белым – оповещение снято.

Оповещения		
Дата/Время	Тип	Инструмент
17.10.2013 14:17:54	Параметр	Брокерские котировки Сбербанк
17.10.2013 13:00:52	Сделки	Брокерские котировки ЛУКОЙЛ
17.10.2013 13:00:20	Сделки	Брокерские котировки ЛУКОЙЛ
17.10.2013 13:00:19	Сделки	Брокерские котировки ЛУКОЙЛ
17.10.2013 12:59:50	Сделки	Брокерские котировки ЛУКОЙЛ
17.10.2013 12:59:49	Сделки	Брокерские котировки ЛУКОЙЛ
17.10.2013 11:31:19	Стоп-заявка	Брокерские котировки ЛУКОЙЛ
17.10.2013 11:30:41	Стоп-заявка	Брокерские котировки ЛУКОЙЛ
17.10.2013 11:19:56	Параметр	BPSEQ_DEL ЛУКОЙЛ
17.10.2013 11:02:10	Параметр	Брокерские котировки ЛУКОЙЛ
17.10.2013 10:21:07	Заявка	Брокерские котировки ЛУКОЙЛ

Каждая строка таблицы соответствует отдельному оповещению, в столбцах указаны следующие параметры:

Название

Назначение

Дата/Время

Дата и время создания оповещения

Название	Назначение
Тип	Тип условия. Возможные значения: – «Параметр» – условие на значение текущего параметра; – «Заявка» – условие полного исполнения или отмены заявки; – «Стоп-заявка» – условие полного исполнения или отмены стоп-заявки; – «Сделки» – условие частичного исполнения заявки
Инструмент	Наименование инструмента

Касанием строки таблицы открывается окно просмотра подробной информации по выбранному оповещению (см. [п. 5.3](#)).

В правом верхнем углу экрана расположена кнопка  для открытия окна настройки оповещений (см. [п. 5.4](#)).

5.3 Информация об оповещении

Окно просмотра подробной информации по выбранному оповещению открывается касанием строки в таблице «Оповещения». В нижней части экрана располагается полоса прокрутки, жесты влево и вправо позволяют просмотреть информацию о других оповещениях.


Для активных оповещений в открывшемся диалоге предусмотрена кнопка , позволяющая отменить данное оповещение, выбрав пункт «Снять».

5.4 Настройка оповещений

Окно настройки оповещений вызывается нажатием на кнопку  в таблице [«Оповещения»](#).

Окно содержит следующие настройки:

- «Доступность сервиса» – включение возможности формирования оповещений;
- «Исполнение/отмена заявки» – включение возможности формирования оповещений, отправляемых при полном исполнении или отмене заявки клиента;
- «Исполнение/отмена стоп-заявки» – включение возможности формирования оповещений, отправляемых при полном исполнении или отмене стоп-заявки клиента;
- «Изменение значения параметра» – включение возможности формирования оповещений, отправляемых при изменении значения текущего параметра;
- «Оповещение по всем сделкам» – включение возможности формирования оповещений, отправляемых при частичном или полном исполнении заявки или её отмене.



5.5 Ввод оповещения по заявке

Окно ввода оповещения по заявке / стоп-заявке вызывается из окна просмотра информации по заявке / стоп-заявке. Для этого необходимо в меню, открываемом при нажатии на кнопку



, выбрать значение «Оповещение».

Параметры «Класс» и «Номер заявки» в форме ввода оповещения заполнены и недоступны для изменения.

Параметры оповещения:

1. «Класс» – наименование класса в торговой системе, к которому относится инструмент.
2. «Номер заявки» – номер заявки, соответствующий номеру одной из активных заявок пользователя.
3. «Тип рассылки» - выбор типа рассылки оповещения по заявке.
 - «По всем сделкам» – оповещение рассылается по каждой исполненной сделке или при снятии заявки.
 - «При полном исполнении» – оповещение рассылается при полном исполнении сделки или при снятии заявки.
 - Параметр отсутствует при вводе оповещения по стоп-заявке.
4. «Срок действия» – срок действия оповещения в виде даты либо значения «Сегодня» / «До отмены».

Для сохранения оповещения нажмите кнопку «ОК». Для возврата в окно просмотра информации по заявке без сохранения введенных данных нажмите «Отмена».


5.6 Ввод оповещения по значению текущего параметра инструмента

Окно ввода оповещения по значению текущего параметра инструмента вызывается из таблицы «Рынок». Для этого на строке с нужным инструментом нажмите кнопку  и в появившемся меню выберите пункт «Оповещение».

Параметры «Класс» и «Бумага» в форме ввода оповещения заполнены и недоступны для изменения.

Параметры оповещения:

1. «Класс» – наименование класса в торговой системе, к которому относится инструмент.
2. «Бумага» – наименование ценной бумаги данного класса.
3. «Параметр» – параметр ценной бумаги, по которому вводится новое оповещение. Список доступных параметров открывается при нажатии на соответствующее поле.
4. Выбор условия исполнения – требуемое условие («больше или равно», либо «меньше или равно») и значение параметра, при достижении которого отправляется оповещение.
5. «Срок действия» – срок действия оповещения в виде даты либо значения «Сегодня» / «До отмены».



Для сохранения оповещения нажмите кнопку «ОК». Для возврата в окно просмотра информации по заявке без сохранения введенных данных нажмите «Отмена».

6. Сообщения трейдера

кнопка  / Сообщения

6.1.1 Назначение

Обмен текстовыми сообщениями с другими пользователями системы.

Право обмена сообщениями и адресаты, доступные для переписки, определяются Администратором системы QUIK.

6.1.2 Вид таблицы

Q	Сообщения трейдера	●	✉
Дата	Время	Сообщение	
13.01.2016	12:44:24	Сообщение	
13.01.2016	12:41:28	Внимание	
13.01.2016	12:40:27	Подтвердить получение	

В строках таблицы отображаются полученные и отправленные сообщения в порядке их поступления. В столбцах указаны следующие параметры:

Название	Назначение
Дата	Дата регистрации сообщения на сервере в формате <ДД.ММ.ГГГГ>
Время	Время регистрации сообщения на сервере в формате <ЧЧ:ММ:СС>
Сообщение	Текст сообщения


Касанием строки открывается окно просмотра подробной информацией по выбранному сообщению. В нижней части экрана располагается полоса прокрутки (жесты влево и вправо) для просмотра других сообщений таблицы.

6.1.3 Доступные операции

1. Нажатием кнопки  открывается окно отправки сообщения трейдера.
2. Касанием строки таблицы открывается окно просмотра подробной информации по выбранному сообщению.

6.1.4 Отправка сообщений

Вызов окна отправки сообщения осуществляется нажатием кнопки  в таблице «Сообщения трейдера».



Параметры сообщения:

1. «Выбрать трейдера» – выбор адресата из списка доступных.
 - «Только работающие трейдеры» – в списке получателей отображаются только активные пользователи. Таким образом, можно узнать, кто из нужных пользователей подключен к серверу в данный момент. Данная настройка действительна для всех последующих сообщений.
2. Текстовое поле – ввод текста сообщения.
3. «Уведомлять о получении» – показывать уведомление о получении другим пользователем отправленного сообщения. Рекомендуется использовать для отправки сообщения неактивному пользователю.
4. «Отправить немедленно или не отправлять совсем» – адресат получит сообщение только в том случае, если он в момент отправки сообщения активен.

Для отправки сообщения нажмите кнопку «Отправить» (в правом верхнем углу экрана).


7. Настройки

кнопка  / Настройки

7.1 Назначение

Настройка параметров программы.

7.2 Вид окна



Список классов	Показать
Параметры соединения	Показать
Базовый размер шрифта	16 ▼
Язык интерфейса	Русский ▼
Сохранять пароль	Да ☒
Блокировка экрана	Да ☒
Показывать название бумаг	Да ☒
Новости с момента подключения	Да ☒
Код клиента	Q2
Количество видимых свечей	100

Окно содержит следующие настройки:

1. «Список классов» – при нажатии на кнопку «Показать» на экране отображается окно, в котором указан список классов, по которым заказываются инструменты и параметры. По умолчанию все классы, на которые установлены права, отмечены как выбранные. Для отмены получения данных по классу необходимо снять флаг с наименования класса и нажать кнопку «ОК».

Измененный список классов вступит в силу после повторного запуска приложения.

2. «Параметры соединения» – при нажатии на кнопку «Показать» на экране отображается окно, в котором указаны следующие параметры соединения:

- Версия приложения;
- UID и ФИО пользователя;
- Имя, IP-адрес, порт и ключ сервера;
- Статус соединения. Возможные значения:
 - «соединение установлено»;
 - «соединение разорвано вручную»;
 - «соединение восстанавливается...».

3. «Базовый размер шрифта» – выбор размера шрифта интерфейса **QUIK Android**. Возможные значения: от «8» до «20».

4. «Язык интерфейса» – выбор языка интерфейса **QUIK Android**. Возможные значения:

- «Русский»;
- «English».

Новые языковые установки вступают в силу после повторного запуска приложения.

5. «Сохранять пароль» – если настройка включена, пароль для входа в **QUIK Android** сохраняется автоматически. По умолчанию настройка отключена.

6. «Блокировка экрана» – если настройка включена и в настройках устройства установлена блокировка для предотвращения несанкционированного доступа к устройству, экран автоматически блокируется при переходе устройства в спящий режим. При отключенной настройке экран всегда включен, и не требуется вводить секретный ключ (если он установлен пользователем на устройстве) после выключения/включения экрана. При выключении переключателя «Блокировка экрана» на экране отображается предупреждение вида: «Отключение блокировки экрана отменяет запрос секретного ключа для разблокировки устройства». По умолчанию блокировка включена.

7. «Показывать название бумаг» – если настройка включена, то во всех таблицах отображается наименование инструмента вместо его кода. При этом в таблице «Рынок» отображается наименование инструмента и имя класса. По умолчанию отображается наименование инструмента.

8. «Новости с момента подключения» – если настройка включена, пользователь получает новости с момента подключения к серверу **QUIK**. По умолчанию настройка включена. Для получения всех новостей с сервера в окне «Новости» нажмите на кнопку «Перезаказать».

9. «Код клиента» – код клиента, который по умолчанию подставляется в форму ввода заявки при её открытии из таблицы котировок или из таблицы «Рынок». По умолчанию поле не заполнено.

10. «Количество видимых свечей» – видимое количество свечей при открытии (смене периода) графика в ландшафтном режиме. Значение по умолчанию: «100».

8. Торговые операции


8.1 Назначение

Формирование и передача на исполнение новой заявки на покупку / продажу ценных бумаг.

8.2 Вид окна

Окно ввода новой заявки открывается из окна просмотра подробной информации (кнопка ) в таблицах «Заявки»/«Стоп-заявки», в стакане котировок, из графика в ландшафтном режиме, а так же из таблицы «Рынок» при нажатии на кнопку .

ВАЖНО! При попытке ввода новой стоп-заявки на основании существующей с типом, отличным от «Стоп-лимит», «Тэйк-профит», «Стоп-лимит и тэйк-профит» или «Со связанной заявкой», на экране появляется предупреждение вида: «Приложение не поддерживает данный тип стоп-заявок».



Q < Новая заявка  Отправить

Класс: МБ ФР: Т+ А1-Акции,
Бумага: ГАЗПРОМ ао ✓
Торг. счет: L01-00000F00
Код клиента: Q2

Куп.: [125.91](#) Прод.: [125.91](#) Посл.: [125.91](#)

Заявка

Рыночная Лимит. Условная

Цена Операция

- 125,89 + Покупка

Кол-во (x 10) Макс. кол-во

20 0

Добавить связанную стоп-заявку Да

Стоп-лимит >= Цена исполнения

- + - +

Снять при частичном исполнении Нет

8.3 Ввод заявки

Общие параметры заявки:

1. «Класс» – наименование класса в торговой системе, к которому относится инструмент. Поле заполнено и недоступно для изменения.
2. «Бумага» – наименование ценной бумаги из списка инструментов данного класса. Поле заполнено и недоступно для изменения.
3. «Торг. счет» – торговый счет, в отношении которого совершается операция. Если в данном классе инструментов за пользователем закреплен один счет, то поле заполнится автоматически, если закреплено несколько торговых счетов – заполнится автоматически первым счетом из списка. Список доступных торговых счетов открывается при нажатии на поле «Торговый счет».
4. «Код клиента» – ввод кода клиента вручную. В данное поле (кроме заявок для срочного рынка) автоматически подставляется код клиента, указанный в меню «Настройки» в поле «Код клиента».

Диалог с полями «Класс», «Бумага», «Торг. счет», «Код клиента» по умолчанию находится в свернутом состоянии. Для редактирования полей «Торг. счет» и «Код клиента» необходимо развернуть диалог, нажав на кнопку .

5. Поле с текущими значениями цены бумаги содержит следующие значения:

- «Куп.» – лучшая (максимальная) цена среди заявок на покупку;
- «Прод.» – лучшая (минимальная) цена среди заявок на продажу;
- «Посл.» – отображается значение параметра «Цена последней сделки» по выбранному инструменту. Если значение параметра равно 0, в данном поле отображается цена закрытия предыдущей сессии.

Значения полей оформлены в виде гиперссылок, при касании которых значение подставляется в поле «Цена». Актуально только при выборе типа заявки «Лимитированная».

6. «Заявка» – выбор типа заявки:

- Рыночная;
- Лимитированная (по умолчанию);
- Условная.

В зависимости от выбранного типа заявки меняются поля для ввода заявки:

Рыночная заявка:

1. «Цена» – поле недоступно для изменения, так как заявка исполняется на бирже по лучшим ценам имеющихся встречных заявок.
2. «Операция» – направление операции. Выбирается требуемое значение.
3. «Кол-во» – количество бумаг в заявке, в лотах. Количество бумаг в одном лоте указано в скобках. В случае открытия формы «Ввод заявки» из стакана котировок поле заполняется значением количества котировки.
4. «Макс. Кол-во» – максимальное возможное количество лотов в заявке, рассчитанное из величины доступных средств клиента. Нажатием на кнопку указанное максимальное значение вводится в поле «Кол-во».

Лимитированная заявка:

1. «Цена» – цена заявки, за единицу инструмента. В случае открытия формы «Ввод заявки» из меню «Рынок», из стакана котировок или из графика в ландшафтном режиме, поле «Цена» заполняется значением цены последней сделки. Значение цены можно менять пошагово, нажимая кнопки  .
2. «Операция» – направление операции. Выбирается требуемое значение.
3. «Кол-во» – количество бумаг в заявке, в лотах. Количество бумаг в одном лоте указано в скобках. В случае открытия формы «Ввод заявки» из стакана котировок поле заполняется значением количества котировки.
4. «Макс. Кол-во» – максимальное возможное количество лотов в заявке, рассчитанное из величины доступных средств клиента с учетом всех комиссий. Нажатием на кнопку указанное максимальное значение вводится в поле «Кол-во».
5. «Добавить связанную стоп-заявку» – подача стоп-заявки, связанной с лимитированной заявкой одинаковой направленностью и объемом.
6. «Стоп-лимит <= (или >=)» – стоп-цена, условие исполнения стоп-заявки, за единицу инструмента. Значение цены можно менять пошагово, нажимая кнопки  .
7. «Цена исполнения» – значение цены лимитированной заявки, выставляемой в торговую систему при наступлении условия «Стоп-лимит», за одну единицу финансового инструмента. Значение цены можно менять пошагово, нажимая кнопки  .
8. «Снять при частичном исполнении» – если признак установлен, то при частичном исполнении связанной лимитированной заявки стоп-заявка снимается. Если признак снят, то при частичном исполнении связанной заявки объем стоп-заявки уменьшается до величины неисполненного остатка лимитированной заявки.

Условная заявка:

1. «Срок действия» – срок исполнения стоп-заявки. Возможные значения:
 - «Сегодня»;
 - «До отмены»;

— дата в формате <ДД.ММ.ГГГГ>.

2. «Операция» – направление операции. Выбирается требуемое значение.
3. «Кол-во» – количество бумаг в заявке, в лотах. Количество бумаг в одном лоте указано в скобках. В случае открытия формы «Ввод заявки» из стакана котировок поле заполняется значением количества котировки.
4. «Макс. Кол-во» – максимальное возможное количество лотов в заявке, рассчитанное из величины доступных средств клиента с учетом всех комиссий. Нажатием на кнопку указанное максимальное значение вводится в поле «Кол-во».

Заполнение полей для заявки вида «Тэйк-профит»:

5. «Тэйк-профит <= (или «>=)» – ввод цены условия для заявки с условием «Тэйк-профит». Значение цены можно менять пошагово, нажимая кнопки  .
6. «Отступ от max / min» – величина отступа от максимальной (для заявки на продажу) или минимальной (для заявки на покупку) достигнутой цены, указываемый в виде разницы цены. При достижении данного отступа будет сформирована лимитированная заявка. Используются для заявок вида «Тэйк-профит» и «Тэйк-профит и стоп-лимит». Значение цены можно менять пошагово, нажимая кнопки  .
7. «По Рыночной» – признак исполнения заявки «Тэйк-профит» по рыночной цене. Значение параметра «спрэд» в данном случае не используется.
8. «Спрэд» – параметр устанавливает дополнительное (опережающее) отклонение цены заявки от цены последней сделки, инициировавшей выставление заявки. Используются для заявок вида «Тэйк-профит» и «Тэйк-профит и стоп-лимит». Значение цены можно менять пошагово, нажимая кнопки  .

Заполнение полей для заявки вида «Тэйк-профит и стоп-лимит»:

9. «Стоп-лимит >=» – стоп-цена, условие исполнения стоп-заявки, за единицу инструмента. Значение цены можно менять пошагово, нажимая кнопки  .
10. «По рыночной» – признак исполнения заявки по рыночной цене. Значение поля «Спрэд» в данном случае не используется.
11. «Цена исполнения» – значение цены лимитированной заявки, выставляемой в торговую систему при наступлении условия «Стоп-лимит», за одну единицу финансового инструмента. Значение цены можно менять пошагово, нажимая кнопки  .

Для подачи заявки нажмите кнопку «Отправить», расположенную в правом верхнем углу экрана. Если в форме «Ввод заявки» не заполнено какое-либо поле, то при нажатии на кнопку «Отправить» на экране отображается сообщение вида: «не указано <название поля>».

В случае ошибки ввода параметров при подаче новой заявки, на экран выводится сообщение с диагностикой возникшей ошибки. При нажатии на кнопку «Повторить» открывается форма ввода заявки с заполненными

ранее полями, доступными для изменения. После изменения параметров пользователь вновь может подать заявку в торговую систему.

8.4 Замена заявки

Замена заявки или стоп-заявки выполняется из окна просмотра подробной информации (кнопка ) в таблицах «Заявки» / «Стоп-заявки».

Замена заявки (стоп-заявки) производится снятием заявки из торговой системы и последующим вводом новой, с измененными или прежними условиями. Снятие заявки необходимо для того, чтобы редактируемая заявка не могла исполниться в течение того интервала времени, пока производится изменение ее условий. При возврате на страницу подробной информации, заявка восстанавливается.

ВАЖНО! При попытке выполнить замену стоп-заявки с типом, отличным от «Стоп-лимит», «Тэйк-профит», «Стоп-лимит и тэйк-профит» или «Связанной заявкой», на экране появляется предупреждение вида: «Приложение не поддерживает данный тип стоп-заявок».

8.5 Снятие заявки

Снятие заявки или стоп-заявки выполняется из окна просмотра подробной информации (кнопка ) в таблицах «Заявки»/«Стоп-заявки».

Результат выполнения транзакции на снятие заявки отображается в виде текстового сообщения с указанием снятого неисполненного остатка заявки.